

AUTH PLAIN、AUTH LOGIN、CRAM-MD5

Etch, Lenny, Squeeze で確認。

デフォルトの Exim4 は light なので、heavy に入れ替える。

Squeeze だと、light を remove したら、heavy が自動的に展開された。。。ので、heavy のインストールが必要なかった。

```
# apt-get --purge remove exim4-daemon-light
# apt-get install exim4-daemon-heavy
```

Exim4 の基本設定を行う。

```
# dpkg-reconfigure exim4-config
```

- ・ 設定ファイルは小さく分割しない (Squeeze では一番最後に設定する)。
- ・ インターネットサイト：他のサーバーと直接 SMTP をしゃべるようにする。
- ・ システムメールネーム：そのままデフォルト。
- ・ IP アドレス・リッスン：空にすればすべての IP アドレス上で待ちうけ。
- ・ メールを受け取るドメイン名：そのままデフォルト。このドメイン宛のメールは、自分に配送されたと見做す。
- ・ リレーをする送信ドメイン (Squeeze の Exim4 だと、「受信ドメインのリスト」と書いてある。Squeeze の説明の方が設定項目の意味を正しく表している)：ドメイン名でリレー許可。ここで許可したドメイン名のメールサーバーからのメールリレーを許可する。必要なければ空。
- ・ リレーをする送信マシン (Squeeze の Exim4 だと、スマートホストの役割としてメールを無条件にリレー可能なアドレス範囲、とよりわかりやすく書いてある)：認証を使う場合は空にする。そうしないと、認証されないユーザーのメールも無条件に配送されてしまう。Lenny までは「マシン」と書いてあるが、ここは IP アドレス範囲を指定する項目。指定する場合は、CIDR 表記を使う。
- ・ あとデフォルト。

/etc/exim4/exim4.conf.template の設定：下記項目のコメントアウトをはずして有効にする。

```
plain_server:
...
login_server:
...
cram_md5_server:
...
```

デフォルトでは、プレーン・パスワード認証は許可されていない。AUTH PLAIN、AUTH LOGIN を使用するためには、これを許可する魔法の変数を設定する。

/etc/exim4/exim4.conf.localmacros

というファイルを作る(dpkg-reconfigure exim4-config で、設定ファイルを分割していない場合。分割した場合には、/etc/exim4/conf.d/main/00_localmacros というファイルに書く)。

その中に一行、

```
AUTH_SERVER_ALLOW_NOTLS_PASSWORDS = true
```

と書く。

設定ファイルの内容を Exim4 に反映。

設定ファイルを変更した場合に新しい設定を反映させる場合も同じ。

```
# update-exim4.conf
# /etc/init.d/exim4 restart
```

認証するユーザ・パスワードのファイルを作る。

そのためには、htpasswd コマンドが必要。パスワードファイルを作成する場合は -c、編集する場合は -d。

```
# apt-get install apache2-utils
# htpasswd -c /etc/exim4/passwd <ユーザ名>
```

そうするとプロンプトでパスワードの入力を促される。

すると、passwd ファイルが作成される。

passwd ファイルは、

```
<ユーザ名>:<暗号化されたパスワード>
```

というように、1 行が 1 ユーザのエントリとなり、ユーザー名と暗号化されたパスワードがコロンの区切られた書式になっている。これで、AUTH PLAIN、AUTH LOGIN の認証はできるようになっている。

CRAM-MD5 認証用のパスワードを追加するためには、行の 3 列目としてコロンの区切って暗号化されていない平文パスワードを手で追加する。1 行のエントリは最終的に、以下のような書式になる。

```
<ユーザ名>:<暗号化されたパスワード>:<平文パスワード>
```

こうしてできた passwd ファイルを Exim4 が参照する。

これで AUTH PLAIN、AUTH LOGIN、CRAM-MD5 が有効になる！

dpkg-reconfigure exim4-config で、「リレーをする送信マシン」に設定した IP アドレス範囲からは、認証がなくてもメール送信が可能。「リレーをする送信マシン」から IP アドレス範囲を削除すると、認証を通らなければメールを送信できなくなる。という違いがある。